


## Opsætning af Korup Antennelaug mail i Windows Live Mail:

Hvis det er første gang du åbner Windows Live Mail kommer dette vindue. Ellers får du dette vindue frem ved at klikke på Konti og + e-mail.


Indtast din e-mail adresse, din adgangskode og dit navn. Vælg at du vil konfigurere server indstillingerne selv.



The screenshot shows the 'Windows Live Mail' window with the title 'Tilføj dine e-mail-konti'. Below the title is a sub-header 'Hvis du har et Windows Live ID, skal du logge på nu. Hvis ikke, skal du oprette et senere.' and a link 'Log på Windows Live'. The main form area contains several input fields and checkboxes. On the left, there are fields for 'E-mail-adresse:' (containing 'navn@kalnet.dk'), 'Adgangskode:' (containing '\*\*\*\*\*'), and 'Vist navn til dine sendte meddelelser:' (containing 'Navn Korup'). There are also checkboxes for 'Husk denne adgangskode' (checked) and 'Konfigurer serverindstillingerne manuelt' (checked). On the right, there is a text block: 'De fleste e-mail-konti fungerer med Windows Live Mail, herunder Hotmail Gmail og mange andre.' At the bottom right, there are two buttons: 'Annuller' and 'Næste'.

Klik næste.

Her vælger du servertype, indgående serveradresse, udgående serveradresse og logon brugernavn.



The screenshot shows the 'Konfigurer serverindstillinger' (Configure server settings) dialog box in Windows Live Mail. The window title is 'Windows Live Mail'. The main heading is 'Konfigurer serverindstillinger' in green. Below the heading is a note: 'Hvis du ikke kender indstillingerne til din e-mail-server, skal du kontakte din internetudbyder eller netværksadministrator.' The dialog is divided into two columns: 'Oplysninger om indgående server' (Incoming server information) and 'Oplysninger om udgående server' (Outgoing server information). In the incoming section, 'Servertype' is set to 'IMAP', 'Serveradresse' is 'mail.korupantennelaug.dk', 'Port' is '143', and 'Godkend ved hjælp af' is set to 'Ryd tekst'. In the outgoing section, 'Serveradresse' is 'asmtip.korupantennelaug.dk', 'Port' is '2525', and 'Kræver godkendelse' is checked. There are three buttons at the bottom: 'Annuller', 'Tilbage', and 'Næste'.

Windows Live Mail

## Konfigurer serverindstillinger

Hvis du ikke kender indstillingerne til din e-mail-server, skal du kontakte din internetudbyder eller netværksadministrator.

Oplysninger om indgående server

Servertype: IMAP

Serveradresse: mail.korupantennelaug.dk Port: 143

Kræver en sikker forbindelse (SSL)

Godkend ved hjælp af: Ryd tekst

Logonbrugernavn: navn@kalnet.dk

Oplysninger om udgående server

Serveradresse: asmtip.korupantennelaug.dk Port: 2525

Kræver en sikker forbindelse (SSL)

Kræver godkendelse

Annuller Tilbage Næste


Klik Næste. Så er man færdig og din mailboks er klar til brug.

Egenskaberne for den netop konfigurerede mailboks ser således ud:

Egenskaber for Kalnet (navn) X

Generelt | **Servere** | Sikkerhed | Avanceret | IMAP

E-mail-konto \_\_\_\_\_

 Skriv det navn, som du vil referere til disse servere med, f.eks. "Arbejde" eller "Windows Live Hotmail".

Brugeroplysninger \_\_\_\_\_

Navn:

Organisation:

E-mail-adresse:

Svaradresse:

Medtag denne konto ved modtagelse af e-mail eller synkronisering

Egenskaber for Kalnet (navn)

Generelt   **Servere**   Sikkerhed   Avanceret   IMAP

Serveroplysninger

Serveren til indgående post er en  server.

Indgående post (IMAP):

Udgående post (SMTP):

Server til indgående post

E-mail-brugernavn:

Adgangskode:

Husk adgangskode

Log på ved hjælp af godkendelse i klar tekst

Log på med godkendelse af sikker adgangskode

Server til udgående post

Min server kræver godkendelse

Server til udgående post

Logoplysninger

Brug samme indstillinger som på serveren til indgående post

Log på med disse indstillinger

Kontonavn:

Adgangskode:

Husk adgangskode

Log på med godkendelse af sikker adgangskode

